


今回の学習は、お店の「おしながき」を作りながらタブ機能を学習します。

### 1. タブについての概要説明

学習は5種類の「タブ」機能と、「リーダー」機能を使って行います。


「タブ」はワードの「ルーラ」部分に設定し文字列を揃えるのに使用。



- |  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
|  | : 左揃えタブ (先頭を揃える)   | : 今回使用します。   |
|  | : 中央揃えタブ(中心を揃える)   | : 今回使用します。   |
|  | : 右揃えタブ(末尾を揃える)    | : 今回使用します。   |
|  | : 小数点揃えタブ(小数点で揃える) | : 今回は使用しません。 |
|  | : 縦棒タブ(縦線を表示する)    | : 今回使用します。   |

＜タブの設定＞表示の上側と左側にメモリ(ルーラ)がない場合は「表示」の  ルーラ をチェック。


- ①左上の角にあるタブをクリックすると、順番にタブの種類が切替わるので、必要なタブを表示させます。
- ②タブを設定するルーラ上の数字のすぐ下をクリックすると選択されているタブが設定されます。
- ③タブを解除するには、ルーラ上のタブマークをクリックし下方にスライドすると解除されます。



**注:** タブの設定は行単位で設定となり、設定後の行で改行すると、次の行にその設定が引き継がれるので新たに設定する場合は、新たな行で、タブを解除する必要があります。

### 2. 演習: Word のタブ機能を使って文字列や数値を揃え寿司屋の「おしながき」を作成

- 1) 用紙は A4 サイズ縦を選択。表示の上と左にメモリがない場合は「表示」の  ルーラ をチェック。以下、黄色マーカーの文字が実際に入力する文字です。
- 2) 1行目の見出し「**寿司おしながき**」を入力。(行の中央に配置するためのタブ処理)
  - ・1行目にカーソルを置き、ルーラ左上隅のタブを何回かクリックし  中央揃えを選択。
  - ・ルーラの22の数値下付近をクリックし、 マークを設置。
  - ・カーソルを「寿司おしながき」の先頭に置き、「Tab」キーを押すと1行目が中央に移動します。(下図)




- 3) 2行目のメニュー分類の「**江戸前 ちらし鮓**」を入力。(行の左と右メニューに分けるタブ処理)
  - ・1行目で改行すると2行目ルーラに  が現れるので下へドラッグし削除します。
  - ・2行目の先頭にカーソルをおき、ルーラ左上隅のリーダーを  左揃えに設定
  - ・ルーラ上の8と30の数値下をクリックし  マークを2か所に設定。
  - ・カーソルを2行目先頭に置き、「Tab」キーを押す。さらに「江戸前 ちらし鮓」の名称の境にカーソルをおいて、そこで「Tab」キーを押すと8文字目と30文字目に左揃えとなります。(下図)



# Word のタブ機能を使って文字列や数値を揃える


## 4) 3行目から7行目を作成する為のタブ位置を準備します。

ここでは、それぞれのタブ種類とタブ位置の設定を 18、22、24、42に行います。



・3行目にカーソルをおき、「ホーム」→段落の右下隅の (段落の設定) をクリックし、開いた画面の左下隅の **タブ設定(T)...** をクリックし「タブとリーダー」を開く、開いた「タブの位置」に次ぎの様に設定します。(2行目の設定内容が表示されたら「クリア」で解除)

- ① 「タブ位置: 18」→「配置: 右揃え」→  
→「リーダー: ... (5)」→「設定」
- ② 「タブ位置: 22」→「配置: 縦線」→「設定」
- ③ 「タブ位置: 24」→「配置: 左揃え」→  
→「リーダー: なし (1)」→「設定」
- ④ 「タブ位置: 42」→「配置: 右揃え」→  
→「リーダー: ... (5)」→「設定」
- ⑤ 最後に「OK」をクリック




## 5) タブとリーダーの設定が終われば、次に実際に3行目の文章を次の手順で入力します。

a. 「並生鮓」と入力後「Tab」を押し、「1,100 円」と入力すると、下記のようにリーダーが付いて右揃えとなります。



b. 続けて「Tab」を押し「五目ちらし」と入力



c. 続けて「Tab」を押し、「800 円」と入力すると、下記のようにリーダーが付いて右揃え 3 行目は完了。



d. そのまま改行で3行目のタブ設定は次の行に引き継がれるので、a~c と同様に黄色色の 4~7 行目を入力します。

1 行目	寿司おしながき	
2 行目	江戸前鮓	ちらし鮓
3 行目	並生鮓 ..... 1,100 円	五目ちらし ..... 800 円
4 行目	中生鮓 ..... 1,400 円	並生ちらし ..... 1,300 円
5 行目	上生鮓 ..... 2,000 円	中生ちらし ..... 1,600 円
6 行目	特上生鮓 ..... 2,600 円	上生ちらし ..... 2,200 円
7 行目	おまかせ鮓 ..... 3,000 円	特上生ちらし ..... 2,900 円

以上